## 起動している Web ブラウザが「Internet Explorer」であるか確認する方法

Windows10 において現在使用している Web ブラウザが「Internet Explorer」であるか確認する方法は以下の通りです。

- ① 画面上部の表示内容が異なります。
- タスクバーの表示が異なります。
- <「Internet Explorer」の場合>



「Microsoft Edge」の場合、ブラウザを閉じ、「Internet Explorer」で起動し直してください。

Internet Explorer を既定のブラウザーに変更する方法

① Windows 10 を起動します。 「スタート」ボタン→「設定」の順にクリックします。



「設定」が表示されます。
「システム」をクリックします。



← 設定			 ٥	×
🔅 シス <del>テ</del> ム		設定の検索		ρ
ディスプレイ	ディスプレイのカスタマイズ			
通知とアクション	このディスプレイ設定はリモート セッションから変更できません。			
アプリと機能				
マルチタスク				
タブレット モード	1			
電源とスリープ				
ストレージ				
オフライン マップ	識別する 検出する			
既定のアプリ	テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する:			
バージョン情報	向き			
	横 ~			
	適用する キャンセル			
	ディスプレイの詳細設定			

④ 「Web ブラウザー」に既定に設定されているアプリケーションが表示されます。
既定に設定されているアプリケーションをクリックします。

## <u>※「Web ブラウザー」に Internet Explorer が表示されている場合は、すでに設定されています。</u>

← 設定				-	٥	×
🔅 システム		[	設定の検索			Q
ディスプレイ						
通知とアクション	フォト ビューアー					
アプリと機能	711					
マルチタスク	ビデオ プレーヤー					
タブレット モード	1 映画 & テレビ					
電源とスリープ	_					
ストレージ	Web ブラウザー					
オフライン マップ	e Microsoft Edge					
既定のアプリ	Microsoft が推奨する既定値にリセットする					
バージョン情報	リセット					
	ファイルの種類ごとに既定のアプリを選ぶ					
	プロトコルごとに既定のアプリを選ぶ					
	アプリによって既定値を設定する					

⑤ 「アプリを選ぶ」の一覧から、「Internet Explorer」をクリックします。



⑥ 「Web ブラウザー」に「Internet Explorer」と表示されていることを確認します。

← 設定			-	٥	×
		設定の検索			P
ディスプレイ					^
通知とアクション	フォト ビューアー				
アプリと機能	Z1 27₽				
マルチタスク	ビデオ プレーヤー				
タブレット モード	映画 & テレビ				
電源とスリープ					-
ストレージ	Web ブラウザー				
オフライン マップ	Internet Explorer				
既定のアプリ	Microsoft が推奨する既定値にリセットする				
パージョン情報	リセット				
	ファイルの種類ごとに既定のアプリを選ぶ				-
	プロトコルごとに既定のアプリを選ぶ				-
	アプリによって既定値を設定する				
					~

⑦ 「×」ボタンをクリックし、「設定」画面を閉じます。

Internet Explorer を起動したが Microsoft Edge でページを開いてしまう場合の設定方法

①Windows 10 を起動します。 「スタート」ボタン →「Microsoft Edge」の順にクリックします。



Microsoft Edge」が起動します。
右上の「…」をクリックします。

5 新しいタブ	× +	—		×
$\leftarrow \rightarrow $ G	Q 検索または Web アドレスを入力	Ē		
お気に入りバーにお気に	入りを登録すると、簡単にアクセスできるようになります。 今すぐお気に入りを管理す	<u>5</u>		
	Web を検索 Q		礅	

## ③「設定」をクリックします。



④左側の項目の中から、「既定のブラウザー」をクリックします。





## ワンポイント

・「既定のブラウザー」が表示されていない場合は、「設定」の左にある「 ≡ 」(menu) →「既定のブラウザー」の順にクリックします。 ⑤「Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる」の「▼」をクリックします。

<b>段</b> 定	× +			—		×
$\leftarrow \  \   \rightarrow \  \   G$	€ Edge   edge://settings/defaultB	r to	€=	Ē		
≡ 設定		C	2 設定	の検索		
既定のブラウ Microsoft Edge	<b>ウザー</b> e を既定のブラウザーにする			既足	定に設定	する
Internet Ex	kplorer の互換性					
<b>Internet Explor</b> Internet Explorer 開くように選択できま	r <b>er に Microsoft Edge でサイトを開かせる ⑦</b> でブラウズするときに、Microsoft Edge でサイトを自動的に <sup>ます</sup>	互換性	のないサ	<u> </u>	(推奨	~
Internet Explor	rer モードでサイトの再読み込みを許可 ⑦ ブラウズするときに 互換性を確保するために Internet Exp	lorer が必要	な場合け	Internet		

⑥「なし」をクリックします。

(2) 設定			× -	+						—		×
$\leftarrow \rightarrow$	С	<b>R</b> Edge	edq	ge://setti	ings/de	faultBr	to	£=	. (	Ē		
= 設い	È						(	2、設	定の材	食索		
既定 Micr	きのブラי osoft Edg	<b>ウザー</b> e を既定のブラ	ヮサーに	する						既定	ミに設定	ける
Inte	rnet E	xplorer ග්	)互換	性								
<b>Inter</b> Interr 開くよ	n <b>et Explo</b> et Explorer に選択でき	<b>rer に Micros</b> でブラウズするとき ます	oft Edg ೯(こ、Micr	<b>ge でサイト</b> ৰ rosoft Edge	を開かせる でサイトを目	<b>3 ⑦</b> 自動的に	互換性 なし 互換性	Eのない 生のない	サイト	のみ ( ~のみ	(推奨) (推奨)	~
Inter	net Explo	<b>rer モードでサイ</b>	<b>イトの再</b> - 万趣M	<b>読み込みを</b> <sup>生を確保する:</sup>	ために Inter	net Explor	常に表	長示				

⑦ 「Internet Explore	er に Microsoft Edge でサイトを閉	<b>引かせる」が「な</b>	し」になって	ているこ	とを確認します
段 設定	× +		- 🗆	×	
$\leftarrow \  \   \rightarrow \  \   {\rm G}$	€ Edge   edge://settings/defaul	tBr ᡬ₀ <b>੯</b> ≡	Ē 😩		
≡ 設定		Q 設力	この検索		
既定のブラ	<b>ウザー</b>				
Microsoft Edge	e を既定のブラウザーにする		既定に設定	する	
Internet Ex	xplorer の互換性				
Internet Explor	rer に Microsoft Edge でサイトを開かせる ⑦ でブラウズするときに、Microsoft Edge でサイトを自動的	) りに開くように選択できます	なし	~	
Internet Explor	rer モードでサイトの再読み込みを許可 ?		(		
Microsoft Edge で Explorer モードで再	ブラウズするときに、互換性を確保するために Internet l I度読み込むことを選択できます	Explorer が必要な場合は	Internet		

8 「×」ボタンをクリックし、Microsoft Edge を終了します。